



21 | Služba

3,00ks 29,80 bez DPH21% 89,40 108,17

21

| % | Základ | DPH | | |
|----|--------|-------|---------------|--------|
| 0 | 0,00 | | Součet: 89,40 | 108,17 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | Zaokrouhlení: | 0,00 |
| 21 | 89,40 | 18,77 | CELKEM (CZK): | 108,17 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | | |

Režim: běžný

Číslo dokladu: 17PH00004

Datum a čas přijetí tržby: 10.2.2017 6:04:12

Ozn. provoz.: 1

Ozn. pokladny: POKLADNA01

DIČ poplatníka: CZ00000019

BKP: CF4B32FF-65C7253F-09014C39-5127FA23-F6FB3AD2

FIK: cb19e06a-a86a-4d94-a225-110023267e89-ff

plusMobile

Příručka k použití funkcí EET

Tato příručka obsahuje pokyny pro nastavení a práci s funkcemi EET v offline režimu na mobilních terminálech.

ITFutuRe s.r.o.
13.2.2017

OBSAH

| | |
|---|----------|
| Úvod | 2 |
| Nastavení | 3 |
| <i>Základní (společné) nastavení</i> | 3 |
| Nastavení pro testovací provoz | 4 |
| Nastavení pro ostrý provoz | 4 |
| Nastavení pro každý terminál | 5 |
| Popis funkce na mobilním terminálu | 6 |
| <i>Běžný režim</i> | 6 |
| <i>Zjednodušený režim</i> | 6 |
| Po odeslání do Pohody | 7 |
| <i>Běžný režim</i> | 7 |
| <i>Zjednodušený režim</i> | 7 |

ÚVOD

Tento návod řeší použití mobilních terminálů v off-line režimu. V režimu on-line veškeré nastavení a použití závisí na nastavení Pohody, jak z hlediska EET Profilů, uživatelského nastavení apod.

Výchozí situací je připravený certifikát od Finanční správy a Finanční správou vygenerované číslo každé provozovny (čtečky). Aplikace umožňuje i testovací provoz v Playground prostředí.

Pohodu je vždy potřeba nastavit pro EET také, protože v některých případech (zjednodušený režim, opakované odeslání do 48 hodin) je potřeba tržbu zaevidovat z Pohody.

NASTAVENÍ

ZÁKLADNÍ (SPOLEČNÉ) NASTAVENÍ

plusSystem Server

Licence
Stav: **Platná licence**
Číslo: **efc26-a0855**

Služba systému Windows
Instalace: **Nenainstalována**
Stav: -

Komunikace
Terminály: **Spuštěno (16)**
PHopen: **Spuštěno**

Databáze
Typ: **MS SQL server**
Zdroj dat: **itfuture\pohoda**
Jméno DB: **StwPh_98765432_2016**
Stav: **OK**
Verze: **11404 CZ**

Verze: **5.1.4**

Nastavení

- Obecná nastavení
- Licence
- Připojení k databázi
- Přenosné terminály
- Připojené váhy
- Kontrola dokladů
- Vykrývání objednávek
- Tiskové sestavy Pohoda
- Centrální číselníky
- Propojení řešení 3. stran
- Obecné nastavení EET**

Agendy


- Balí listy
- Umístění ve skladu
- Ostatní

Nástroje

- Kontrola nastavení
- Otevřít složku s logy
- Aktualizace systému
- Služba systému Windows
- Konec

Vzdálená pomoc

(c) 2017 - ITFutuRe s.r.o. <http://www.plussystem.eu> - info@itfuture.cz



NASTAVENÍ PRO TESTOVACÍ PROVOZ

Lze vybrat, který testovací (Playground) certifikát se má pro testování použít, certifikáty poskytnuté k tomuto účelu FS jsou přibalené v aplikaci, stačí vybrat, zda chcete testovat jako fyzická či právnická osoba. To, zda se pracuje v testovacím či ostrém provozu se poté vybírá u konkrétního terminálu.

NASTAVENÍ PRO OSTRÝ PROVOZ

Dole se přes procházení souboru vybere příslušný p12 certifikát vygenerovaný Společným technickým zařízením správce daně a při jeho načítání bude uživatel dotázán na heslo. Pokud je zadané heslo a platný certifikát, informace o něm se načtou do zeleného pole. Je třeba jen vyplnit DIČ poplatníka a případně také DIČ pověřující osoby (vyplňuje se pouze v případě pověření dle § 9 odst. 1 ZoET). Tento certifikát bude použit jako společný v případě, že u konkrétního terminálu nebude použit jiný. Lze tak řešit jak situaci s jedním certifikátem pro všechna zařízení, tak i nastavit pro každý terminal samostatný certifikát.

NASTAVENÍ PRO KAŽDÝ TERMINÁL

| ID | Povolit | IP serveru | Port | Název / označení | Specifické nastavení | Přihlášený | EET |
|----|-------------------------------------|------------|------|------------------|-------------------------------------|------------|---|
| 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | * | 3700 | Nula | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="button" value="Nastavit"/> |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | * | 3701 | | <input type="checkbox"/> | | <input type="button" value="Nastavit"/> |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | * | 3702 | | <input type="checkbox"/> | | <input type="button" value="Nastavit"/> |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | * | 3703 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="button" value="Nastavit"/> |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | * | 3704 | | <input type="checkbox"/> | | <input type="button" value="Nastavit"/> |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | * | 3705 | | <input type="checkbox"/> | | <input type="button" value="Nastavit"/> |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | * | 3706 | | <input type="checkbox"/> | | <input type="button" value="Nastavit"/> |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | * | 3707 | | <input type="checkbox"/> | | <input type="button" value="Nastavit"/> |

PHopen Server pro periferní aplikace
 Povolit
 IP adresa: *
 Port: 4000

Zákaznický displej
 Počet řádků: 5
 Základní velikost písma: 12 px
 IP adresa: * znamená všechny adresy

Výchozí nastavení přenosných terminálů

Je zobrazen počet terminálů odpovídající počtu zakoupených licencí.

Terminál č.: 0 - Nula

používat EET

testovací prostředí (Playground)

zjednodušený režim

Název provozovny (vygenerovaný FSČR): 11

Název pokladny: POKLADNA1

použít jiný než společný certifikát

Certifikát (SN): neplatný certifikát nebo heslo...

Platnost:
 Držitel:
 Vydavatel:

Zde se nastavuje, zda se u daného terminálu EET eviduje, zda použít pro tento terminal testovací režim. Lze zaškrtnout zjednodušený režim, kdy terminal pouze offline generuje BKP a PKP kódy a následné zaevidování proběhne až po odeslání do Pohody. Tento zjednodušený režim je třeba mít povolen coby výjimku od Finanční správy.

Název provozovny – je nutné vyplnit tak, jak bylo přiděleno FS (www.daneelektronicky.cz).

Název pokladny – označení poklady, povinný, ale informativní údaj

Lze obdobně jako ve společném nastavení načíst zvláštní certifikát pro daný terminal

Po každé změně nastavení – certifikátů, názvů provozovny a pokladny, přepnutí režimů, je nutné restartovat službu na straně server a provést synchronizaci terminálů!

POPIS FUNKCE NA MOBILNÍM TERMINÁLU

Funkce EET na mobilním terminálu je kompletně bezobslužná. K zaevidování tržby dochází při ukládání dokladu v případě, že daný doklad do EET vstupuje. Týká se tedy z principu následujících dokladů:

- Prodejka hrazená formou úhrady vstupující do EET (nastavení u formy úhrady v Pohodě)
- Příjmový pokladní doklad

BĚŽNÝ REŽIM

Po vytvoření daného dokladu při potvrzení tisku se na terminálu zobrazí okno s postupem evidování EET. Nejprve se načítá certifikát, poté se generují BKP a PKP kódy. Poté se terminal pokusí připojit k serverům FS a odeslat danou tržbu. Pokud se to podaří, doklad se vytiskne s BKP i FIK. Pokud odeslání selže – např. není k dispozici připojení k internet nebo server neodpoví v rozumném čase, vytiskne se doklad s BKP a PKP. Poté se buď doklad opakovaně odešle z Pohody po odeslání, případně aplikace vyzve k opakovanému odeslání při opakovaném tisku z Historie.

ZJEDNODUŠENÝ REŽIM

Ve zjednodušeném režimu se vždy před tiskem generuje pouze BKP a PKP, odeslání na FS je potřeba provést z Pohody po odeslání dokladů do Pohody.

PO ODESLÁNÍ DO POHODY

Po odeslání dokladů do Pohody je potřeba zkontrolovat a případně zaevidovat doklady, které se nepodařilo zaevidovat online nebo v případě, že používáte zjednodušený režim.

BĚŽNÝ REŽIM

Doklad se běžně z terminálu zaeviduje u FS a do Pohody se poté odešle už s příznakem Externě:

| | | | | |
|------------|--|-------|-----------|------|
| Přijato | | 79,90 | Středisko | |
| Přijato KČ | | 79,90 | Činnost | |
| Celkem | | 79,90 | Zakázka | |
| | | | Vrátit | 0,00 |

EET: Externě

Pokud se nepodařilo doklad zaevidovat, odešle se do Pohody s příznakem K odeslání a je potřeba jej odeslat ručně z Pohody:

| | |
|-----------|--|
| Středisko | |
| Činnost | |
| Zakázka | |


EET: K odeslání

- Záznam
- Nápověda
- Editace
- Označení
- Výběr
- Zámek
- Komunikace
- Události
- Přenos ->
- Časové rozlišení...
- Kontrola dokladů...
- Sleva...
- Vyměření DPH...
- Zaokrouhlení...
- Sřono
- Odeslat na EET bez tisku**
- Poukaz EET...
- Změnit stav EET...
- MOSS... Ctrl+Alt+M
- Registrace DPH v EU... Ctrl+Shift+G
- Sdružování položek Ctrl+Alt+A

Odeslání se provede při prvním tisku dokladu nebo pomocí povelu Záznam / Odeslat na EET bez tisku. Možnost odeslání na EET bez tisku je nutně povolit v přístupových právech daného uživatele.

ZJEDNODUŠENÝ REŽÍM

Zde je to ze strany Pohody řešeno malinko nešťastně a budeme se snažit ve Stormware vyjednat úpravu. Po odeslání dokladů z terminálu se všechny doklady označí K Odeslání jako v předchozím případě a je potřeba je nejprve jednotlivě „Odeslat na EET bez tisku“ jako v předchozím případě. Tím se doklady dostanou do stavu Zjednodušené:



Tím se dostanou do fronty k odeslání (Soubor / Datová komunikace / Elektronická evidence tržeb) a je nutné je odsud odeslat ručně. Je to tedy v případě zjednodušeného režimu potřeba řešit nadvakrát.

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|-------------------|-------|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Prodejky | 17PH00005 | 13.02.17 7:26:19 | 99,95 | | Zjednodušeně |
| <input type="checkbox"/> | Prodejky | 17PH00006 | 13.02.17 7:26:34 | 99,95 | | Zjednodušeně |
| <input type="checkbox"/> | Prodejky | 17PH00007 | 13.02.17 7:26:44 | 99,95 | | Zjednodušeně |
| <input type="checkbox"/> | Pokladna | 17HP00008 | 13.02.17 13:04:29 | 1,00 | | Zjednodušeně |

